Windows Vista

PROCEDURA CANONICA

A) Premere sul pulsante **START** e selezionare la voce **PANNELLO DI CONTROLLO** dal menù di avvio di Windows (vedi figura 1) [verrà aperta la finestra ***Pannello di controllo***]



Figura 1: Menù di avvio di Windows

B) Nella finestra ***Pannello di Controllo*** fare doppio click sull'icona **RETE E INTERNET** (vedi figura 2) [verrà aperta la finestra ***Rete e Internet***]



Figura 2: Finestra Pannello di Controllo

C) Nella finestra ***Rete e Internet*** fare doppio click sull'icona **CENTRO CONNESSIONI DI RETE E CONDIVISIONE** (vedi figura 3) [verrà aperta la finestra ***Centro connessioni di rete e condivisione***]



Figura 3: Finestra Rete e Internet

D) Nella finestra ***Centro connessioni di rete e condivisione***, fare click sulla voce ***GESTISCI RETI WIRELESS*** presente nell'elenco delle opzioni mostrate sul lato sinistro (vedi figura 4) [si aprirà la finestra ***Gestisci reti wireless***]



Figura 4: Finestra Centro connessioni di rete e condivisione

E) Nella finestra ***Gestisci reti wireless***, fare click sul pulsante **AGGIUNGI**: (vedi figura 5) [si aprirà la finestra ***Connetti manualmente ad una rete wireless***]



Figura 5: Finestra Gestisci reti wireless

F) Nella finestra ***Connetti manualmente ad una rete wireless***, fare click sulla voce **CREA MANUALMENTE UN PROFILO DI RETE**: (vedi figura 6): [si avvierà un ***wizard*** per la configurazione della connessione wireless**]**



Figura 6: Finestra Connessione manuale ad una rete wireless

G) Nella prima finestra del ***wizard*** compilare i campi come di seguito indicato:
NOME DI RETE = **Wi-Fi_UniNa**
per il campo **TIPO DI PROTEZIONE** selezionare l'opzione **WPA-Enterprise**
per il campo **TIPO DI CRITTOGRAFIA** selezionare l'opzione **TKIP**
Per le rimanenti impostazioni selezionarle come illustrato nella figura 7:
AVVIA QUESTA CONNESSIONE AUTOMATICAMENTE = **SI**
CONNETTI ANCHE SE LA RETE NON STA TRASMETTENDO = **NO**

Fare click sul pulsante **AVANTI** [si aprirà la seconda finestra del ***wizard***]



Figura 7: Finestra Connessione manuale ad una rete wireless: prima finestra del wizard

H) Nella seconda finestra del ***wizard*** selezionare la voce **CAMBIA IMPOSTAZIONI DI CONNESSIONE** (vedi figura 8) [si aprirà la finestra ***Wi-Fi_UniNa Proprietà rete wireless***]



Figura 8: Finestra Connessione manuale ad una rete wireless: seconda finestra del wizard

I) Nella finestra ***Wi-Fi_UniNa Proprietà rete wireless***, nella scheda **CONNESSIONE** lasciare selezionata l'opzione **CONNETTI AUTOMATICAMENTE QUANDO LA RETE SI TROVA NEL CAMPO DEL COMPUTER**;
deselezionare le opzioni **CONNETTI AD UNA RETE CON PREFERENZA SUPERIORE, SE DISPONIBILE** e **CONNETTI ANCHE SE LA RETE NON STA TRASMETTENDO,** come in figura (vedi figura 9)

Fare click sulla scheda **PROTEZIONE** [si aprirà la scheda ***Protezione***]



Figura 9: Finestra Wi-Fi_UniNa Proprietà rete wireless: Scheda Connessione

J) Nella scheda ***Protezione*** della finestra ***Wi-Fi_UniNa Proprietà rete wireless***, se lo si desidera si può lasciare selezionata l'opzione **MEMORIZZA INFORMAZIONI UTENTE PER SUCCESSIVE CONNESSIONI A QUESTA RETE** (vedi figura 10)

Fare click sulla pulsante **IMPOSTAZIONI** [si aprirà la scheda ***Proprietà-PEAP***]



Figura 10: Finestra Wi-Fi_UniNa Proprietà rete wireless: Scheda Protezione

K) Nella finestra ***Proprietà PEAP*** assicurarsi che le opzioni selezionate risultino come quelle illustrate nella figura 11:
Convalida certificato server = **NO**
Abilita riconnessione rapida = **NO**
Attiva controlli di quarantena = **NO**
Disconnetti se il server non presenta TLV di cryptobinding = **NO**
Assicurarsi che nella sezione *Selezionare il metodo di autenticazione* risulti selezionato il metodo **PASSWORD PROTETTA (EAP-MSCHAPV2)**

Fare click sul pulsante **CONFIGURA** [si aprirà la finestra ***Proprietà EAP MSCHAPv2***]



Figura 11: Finestra Proprietà- PEAP

L) Nella finestra ***Proprietà EAP MSCHAPv2***, deselezionare l'opzione **UTILIZZA AUTOMATICAMENTE IL NOME DI ACCESSO A WINDOWS E LA PASSWORD (ED IL DOMINIO, SE ESISTE)**, come illustrato nella figura 12.

Fare click sul pulsante **OK** [si chiuderà la finestra ***Proprietà EAP MSCHAPv2***]



Figura 12: Finestra Proprietà EAP MSCHAPv2

Riapparirà la finestra ***Proprietà PEAP*** nella quale occorre fare click sul pulsante **OK** (vedi figura 13) [si chiuderà la finestra ***Proprietà PEAP***]



Figura 13: Finestra Proprietà PEAP.

Riapparirà la finestra ***Wi-Fi_UniNa Proprietà rete wireless*** che mostrerà le impostazioni per la connessione di rete appena creata: in questa finestra occorre fare click sul pulsante **OK** (vedi figura 14) [si chiuderà la finestra ***Wi-Fi_UniNa Proprietà rete wireless – Protezione***]



Figura 14: Finestra Wi-Fi_UniNa Proprietà rete wireless.

M) Riapparirà la finestra ***Connetti manualmente a una rete wireless***: in questa finestra occorre fare click sul pulsante **CONNETTI A** (vedi figura 15) [si chiuderà la finestra ***Connessione manualmente a una rete wireless***]



Figura 15: Finestra Connetti manualmente a una rete wireless

N) A questo punto, se è possibile la connessione alla rete wireless, verrà mostrata la finestra ***Immissione credenziali*** (vedi figura 16) tramite la quale l'utente può inserire le proprie credenziali, come segue:

1. nel campo **NOME UTENTE** l'utente deve inserire la propria username dell'account unina seguita dalla stringa di dominio, ovvero
   - se l'utente è accreditato con la casella di posta elettronica ***nome.cognome@unina.it***, deve inserire la stringa **nome.cognome@unina.it**
   - se l'utente è accreditato con la casella di posta elettronica ***nome.cognome@studenti.unina.it*** deve inserire la stringa **nome.cognome@studenti.unina.it**
2. nel campo **PASSWORD** l'utente deve inserire la propria *password*
3. il campo **DOMINIO DI ACCESSO** va lasciato **vuoto**

Fare click sul pulsante **OK** per accedere alla rete

Figura 16: Finestra Immissione credenziali

PROCEDURA GUIDATA

A) Tenendo attivo il proprio dispositivo wireless, portarsi in un'area di copertura della rete wireless di ateneo: Windows avvertirà della disponibilità di reti wireless rilevate (vedi figura 1). Fare click con il pulsante destro del mouse sull'icona della rete presente nella Tray bar (vedi figura 1) [apparirà un menù contestuale con comandi relativi alle reti]



Figura 1: pop-up di Windows sulla disponibilità di rete wireless

B) Nel menù contestuale fare click sulla voce Connessione a una rete (vedi figura 2) [verrà aperta la finestra della procedura guidata ***Connessione a un Rete*** al passo ***Selezionare la rete a cui connettersi***].



Figura 2: Menù contestuale relativo all'icona connessione di rete

C) Nella finestra della procedura guidata ***Connessione a una Rete*** assicurarsi che in corrispondenza della lista di selezione **MOSTRA** sia selezionata la voce **TUTTE** e selezionare dall'elenco delle reti rilevate quella indicata come **Wi-Fi_UniNa Rete Protetta** (vedi figura 3) [verrà aperta la finestra della procedura guidata ***Connessione a un Rete*** al passo ***Per connettersi a questa rete sono necessarie informazioni di accesso aggiuntive***].



Figura 3: Finestra procedura guidata Connessione a un Rete: *selezione della rete*

D) Nella finestra della procedura guidata ***Connessione a una Rete*** fare click sulla voce **IMMETTERE O SELEZIONARE INFORMAZIONI DI ACCESSO AGGIUNTIVE** (vedi figura 4) [apparirà la finestra di pop-up ***Immissione Credenziali***].



Figura 4: Finestra procedura guidata Connessione a un Rete: *informazioni di accesso aggiuntive*

E) Nella finestra ***Immissione credenziali***, bisogna inserire le proprie credenziali, come segue:

4. nel campo **NOME UTENTE** la propria username dell'account di posta elettronica seguita dalla stringa di dominio, ovvero
   - se l'utente è accreditato con la casella di posta elettronica ***nome.cognome@unina.it***, deve inserire la stringa **nome.cognome@unina.it**
   - se l'utente è accreditato con la casella di posta elettronica ***nome.cognome@studenti.unina.it*** deve inserire la stringa **nome.cognome@studenti.unina.it**
5. nel campo **PASSWORD** l'utente deve inserire la propria *password*
6. il campo **DOMINIO DI ACCESSO** va lasciato **vuoto**

Fare click sul pulsante **OK**. [apparirà la finestra di pop-up ***Convalida certificato server***].



Figura 5: Finestra Immissione credenziali

F) Nella finestra ***Convalida certificato server***, accertarsi che le informazioni siano identiche a quelle mostrate e fare click sul pulsante **OK**. (vedi figura 6)



Figura 6: Finestra di convalida del certificato del server